

MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE PARA EMPRESA - AVANZADO VERSIÓN 19.04 – NUEVO LANZADOR

NOTA: EL PRESENTE MANUAL ESTÁ DIRIGIDO PARA LOS USUARIOS QUE TRABAJAN EL SISTEMA DE FORMA INDEPENDIENTE “FUERA DE RED”, EN RED LOCAL, EN TERMINAL SERVER.

Contasiscorp SAC

 www.contasiscorp.com


 202-6796 anexo 206 - 202

 licenciamiento@contasis.net

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Importante: Tener en cuenta que el presente manual está dirigido para clientes que tienen la versión 19.04.00 en adelante. Para que usted verifique su versión, deberá realizar los siguientes pasos:

- 1.- Clic en el signo de interrogación “?”
- 2.- Clic en Acerca de
- 3.- Verifique su versión



Luego de haber validado su versión, procederá a realizar los siguientes pasos para actualizar, tener presente que los pasos se aplicara para todos los equipos.

Paso N° 1: Realizaremos la descarga del actualizador. Le daremos clic a la opción [descargar](#):

DESCARGAR

Nota:

La descarga será automática y se podrá efectuar desde cualquier navegador. Se recomienda se realice desde el navegador **“Google Chrome”**.

Contasiscorp SAC

 www.contasiscorp.com

 202-6796 anexo 206 - 202

 licenciamiento@contasis.net

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro


Paso N° 2:

Antes de realizar la actualización, generar una Copia de **Seguridad Integral**, si usted trabaja en red local, lo tiene que realizar desde el servidor.

Paso N° 3:

Antes de realizar la actualización debemos saber exactamente en donde está ubicada nuestra carpeta **“CONTASIS”** y/o **“CONTASISCORPIContableA”**:

- Ubicarse en el escritorio de cada equipo.
- Hacer clic derecho al ícono del sistema (1)
- Hacer clic a la opción “Abrir ubicación del archivo” (2)



Contasiscorp SAC

 www.contasiscorp.com

 202-6796 anexo 206 - 202


 licenciamiento@contasis.net

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Paso N° 4:

Se abrirá automáticamente la ventana, en la que nos mostrará la ubicación donde está instalado nuestro sistema. Tal como se muestra en la imagen de nuestro ejemplo, la carpeta está ubicada en la unidad de disco "D". Luego procedemos a eliminar todos los ejecutables de los sistemas.

- Activo.exe
- Comercial.exe
- Contable.exe
- Planilla.exe
- Contasiscorp.exe



Nota: También tiene que eliminar todos los accesos directos que están en el escritorio.

Contasiscorp SAC

 www.contasiscorp.com


 202-6796 anexo 206 - 202

 licenciamiento@contasis.net


 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Paso N° 5:

Ahora procedemos a ubicar nuestro actualizador, una vez encontrado, hacemos **Clic derecho** al archivo “Actualizador_Compilado_Avanzado_(Nuevo Lanzador)_v19.04” (1) / Clic “**Extraer aquí**” (2).



*Aparecerá la carpeta con el nombre de “Actualizador_Compilado_Avanzado_(Nuevo Lanzador)_v19.04” (1).



Contasiscorp SAC


 www.contasiscorp.com

 202-6796 anexo 206 - 202


 licenciamiento@contasis.net

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Paso N° 6: Copiar y reemplazar los tres archivos dentro de la carpeta donde está instalado el sistema.



Cuando haya copiado y reemplazado le saldrá la siguiente ventana. Le da clic en **“Reemplazar los archivos en el destino”**.



Contasiscorp


 www.contasiscorp.com

 202-6796 anexo 206 - 202


 licenciamiento@contasis.net

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Paso N° 7: Ubicamos el ejecutable “contaple.exe” que en adelante se le denominara lanzador (1), le damos clic derecho y seleccionamos la opción “Enviar a” (2), y clic en “Escritorio (crear acceso directo)” (3).



Paso N° 7: Nos aparecerá en el escritorio el acceso directo del nuevo lanzador con el cual se trabajara en adelante. Le damos doble clic para ejecutarlo.



Contasiscorp SAC

www.contasiscorp.com

202-6796 anexo 206 - 202

licenciamiento@contasis.net

Calle 20 (Los Jilgueros) N°192

Paso N° 8: Se abrirá el lanzador. Hacer clic en el botón que dice **“Actualizar”** para obtener el nuevo compilado.

Nota: Solo debe actualizar los sistemas que haya adquirido y este trabajando en el equipo



Luego aparecerá el estado **“Actualizado”** y para ingresar deberá hacer clic en el sistema que trabaja.



Contasiscorp SAC


 www.contasiscorp.com

 202-6796 anexo 206 - 202


 licenciamiento@contasis.net

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Paso N° 9: Nuevamente accedemos a la carpeta donde está instalado el sistema y ubicamos el archivo “json.reg”, y le damos doble clic, nos aparecerá una ventana de aviso de Windows donde nos dice ¿Desea permitir que este programa realice cambios en el equipo?, le damos clic en Si.



Después nos aparecerá una ventana con el nombre de **Editor del Registro**, le damos clic en Si



Contasiscorp SAC


 www.contasiscorp.com

 202-6796 anexo 206 - 202

 licenciamiento@contasis.net

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Para culminar nos aparecerá nuevamente la ventana de **Editor de Registro**, le damos clic en **Aceptar**.



¡Si llegaste hasta aquí felicidades, la actualización a la nueva versión fue un éxito!

Contasiscorp SAC

 www.contasiscorp.com

 202-6796 anexo 206 - 202

 licenciamiento@contasis.net

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro