

# MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE PARA CONTADORES VERSIÓN 19.04.00 – ESTANDAR Y/O FUERA DE RED

**NOTA: EL PRESENTE MANUAL ESTÁ DIRIGIDO PARA LOS USUARIOS QUE TRABAJAN EL SISTEMA DE MANERA INDEPENDIENTE O FUERA DE RED**

Contasiscorp SAC

 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

 202-6796 anexo 206 - 202

 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Primero realizaremos la descarga del actualizador. Le daremos clic a la opción **descargar**:

**DESCARGAR**

**Nota:**

La descarga será automática y se podrá efectuar desde cualquier navegador. Se recomienda se realice desde el navegador **“Google Chrome”**.

**Paso N° 1:**


Antes de realizar la actualización generar una Copia de Seguridad Integral.

**Nota:** Otra forma de sacar una Copia de Seguridad Integral es guardando toda la carpeta del sistema que está en su equipo, lo copia y lo pega dentro de otra carpeta.

**Paso N° 2:**

Antes de realizar la actualización debemos saber exactamente en donde está ubicada nuestra carpeta **CONTASIS” y/o “CONTASISCORP”**:

- **Ubicarse en el escritorio de su equipo.**
- **Hacer clic derecho al ícono servidor de nuestro sistema (1)**
- **Hacer clic a la opción “abrir ubicación del archivo” (2)**



Contasiscorp SAC


 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

 202-6796 anexo 206 - 202

 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)


 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Se abrirá automáticamente la ventana, en la que nos mostrará la ubicación de la carpeta donde se almacena toda la información. Tal como se muestra en la imagen de nuestro ejemplo, la carpeta está ubicada en la unidad de disco “D”.



### Paso N° 3:


Ahora procedemos a ubicar nuestro actualizador, una vez encontrado, hacemos **Clic derecho** al archivo “Actualizador\_Contaple\_Contador” (1) / **Clic “Extraer aquí”** (2).



Contasiscorp SAC

-  [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)
-  202-6796 anexo 206 - 202
-  [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)
-  Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro


\*Aparecerá nuestro actualizador con el nombre de “Actualizador\_Contable\_Contador” (1).



#### Paso N° 4:


**Nota:** Si ya cuentas con la V19.04, **Omitir** todos los procedimientos desde el **Paso N°07** y hacer clic en “Siguiente” hasta llegar al botón “Instalar”. Si tu versión es inferior a la V19.04 (V17, V16, V15, etc.) **realizar todos los pasos que indica el manual.**

Para actualizar le daremos clic derecho al archivo “Actualizador\_Contable\_Contador” (1), luego **Clic ejecutar como administrador / (2).**




**Paso N° 5:**

Seleccionamos el idioma a **Español** por defecto, clic en **Aceptar** / (1).



**Paso N° 6:** Aceptamos las licencias de uso del sistema (1), luego clic **Siguiente** (2).



Contasiscorp SAC

 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

 202-6796 anexo 206 - 202

 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

## Paso N° 7:


Tener en cuenta que su sistema puede estar instalado en cualquiera de estas 02 carpetas con el nombre de "CONTASIS" y/o "CONTASISCORP"




**Para carpetas con nombre "CONTASIS" seguir los siguientes pasos:**

A) Nos mostrará una ventana que nos indicará la ubicación donde se va a actualizar la nueva versión del sistema, la cual debe modificar realizando lo siguiente:

Hacemos clic en **Examinar** / (1), buscamos nuestra carpeta **CONTASIS** en la unidad del disco duro donde esté instalada / (2), una vez que la ubique, la seleccionamos con un clic / (3), luego haremos clic en **Aceptar** / (4).



B) Luego borrar de forma manual sólo la parte que dice **ContapleC** / (1) y hacer clic en **Siguiente** / (2).



Contasiscorp SAC


 www.contasisco

 202-6796 anex


 licenciamiento@

 Calle 20 (Los Jilg

C) Nos saldrá el siguiente mensaje y daremos clic en **Sí** / (1).



D) En la siguiente imagen lo dejamos así por defecto y le damos clic en **Siguiete** / (1).



Contasiscorp SAC


 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

 202-6796 anexo 206 - 202


 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

E) En esta imagen marcamos en “Crear un icono en el escritorio clic” / (1), luego le damos clic en **Siguiente** / (2).



F) Luego le damos clic en la opción **Instalar** (1).



Contasiscorp SAC

 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

 202-6796 anexo 206 - 202

 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro


G) Dejamos marcado el cuadro que dice “Ejecutar Contaple Contadores” / (1), luego le daremos clic en Finalizar / (2).



**Para carpetas con nombre “CONTASISCORP” seguir los siguientes pasos:**

Nos mostrará una ventana que nos indicará la ubicación donde se va a actualizar la nueva versión del sistema, la cual debe modificar realizando lo siguiente:

Tener en cuenta que por defecto la letra que aparece siempre es “D”, si en caso su sistema está instalado en una unidad diferente a “D”, deberá cambiar sólo a la letra de la unidad del disco duro (“C”, “E”, etc) según corresponda / (1) y hacer clic en **Siguiente** / (2)



Contasiscorp SAC


 www.contasisco

 202-6796 anex


 licenciamiento@

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

C) Nos saldrá el siguiente mensaje y daremos clic en **Sí / (1)**.



D) En la siguiente imagen lo dejamos así por defecto y le damos clic en **Siguiete / (1)**.



E) En esta imagen marcamos en **“Crear un icono en el escritorio clic” / (1)**, luego le damos clic en **Siguiete / (2)**.


Contasiscorp SAC

 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)


 202-6796 anexo 206 - 202

 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro



F) Luego le damos clic en la opción **Instalar (1)**.



Contasiscorp SAC

[www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

202-6796 anexo 206 - 202

[licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

G) Dejamos marcado el cuadro que dice “Ejecutar Contaple Contadores” / (1), luego le daremos clic en Finalizar / (2).



Luego procedemos a eliminar los accesos directos del sistema de la versión anterior que está en nuestro escritorio.

Una vez de haber eliminado los accesos directos, nos vamos a la carpeta donde está instalado el sistema y seleccionamos el o los ejecutables del o de los sistemas que trabajamos y lo enviamos al escritorio como acceso directo.

Estos son los nuevos ejecutables de los sistemas.

-  activo → Sistema Contaple Activo Fijo para Contador
-  contable → Sistema Contaple Contable para Contador
-  inventario → Sistema Contaple Inventario para Contador
-  planilla → Sistema Contaple Recursos Humanos para Contador

Con esto estaría culminando la actualización de sistema en el equipo usuario fuera de red

Contasiscorp SAC

 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

 202-6796 anexo 206 - 202

 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Ahora vamos a registrar los nuevos códigos de la versión 19.04

## ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO USUARIO FUERA DE RED (INDEPENDIENTE)

Las licencias de tipo fuera de red, son licencias independientes que no trabajan con un servidor y toda información se guarda en el equipo, dentro de la carpeta donde se instaló el sistema.

### **Nota:**

Tenga presente que Ud. recibió desde el correo [actualizacion@contasiscorp.com](mailto:actualizacion@contasiscorp.com) los códigos de la nueva versión.

Aquí está el correo con los códigos, escogeremos el código para hacer la activación en el usuario fuera de red. Ver el campo **PRODUCTO**, el campo **CLASIFICACIÓN** y luego el campo **CÓDIGO DE ACTIVACIÓN**, una vez verificado procedemos a copiar el código del usuario red local para realizar la activación.

ORD.	IDR.	PRODUCTO	VERSIÓN	NÚMERO DE PETICIÓN	CLASIFICACIÓN	TIPO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CÓDIGO DE ACTIVACIÓN
1	223839	SERVIDOR CONTABLE CONTADOR	19.04.00		ESTANDAR	TEMPORAL	28/02/2019	49D7D67E-BFC233CA-1DF4D1FD-71ED375D
2	223840	CONTABLE CONTADOR	19.04.00		ESTANDAR	TEMPORAL	28/02/2019	994B818A-38A40C0B-FF24E4A7-49CFEE8F
3	223841	CONTABLE CONTADOR	19.04.00		RED LOCAL	TEMPORAL	28/02/2019	C1E2BEBE-D1F4BA6A-5454BBC8-AE7AF905



**Juan Janampa**

SUPERVISOR DE INST. Y LICENCIAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
Contasiscorp S.A.C.

[licenciamiento@contasiscorp.com](mailto:licenciamiento@contasiscorp.com)

202 - 6796 Anexo 206

Contasiscorp SAC

 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

 202-6796 anexo 206 - 202


 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

Tener en cuenta que el código usuario fuera de red es único por cada equipo, si escoges un código y no activa el sistema, se recomienda que se comunique con el departamento de Instalación y Licenciamiento. No escoger otro código para activar el usuario fuera de red que no activa con el código que ya escogieron.


### Paso N° 1:

En el escritorio encontraremos el acceso directo del sistema que trabaja, en nuestro ejemplo activaremos el Sistema Contable, por lo que procedemos a ejecutarlo, luego hacemos clic en el menú superior del sistema opción **Utilitarios** / (1), luego clic en **Activación del Producto** / (2) y pondremos el código que se especificó líneas arriba.




### Paso N° 2:

Registrar el código y le daremos clic en la opción **Activar** / (1).




### Paso N° 3:

Nos saldrá la ventana donde nos dice que nuestro producto fue activado con éxito, luego le damos clic en **Aceptar** / (1).



### Paso N° 4:

El sistema se cerrará automáticamente, lo volvemos a ejecutar para confirmar que esté correctamente licenciado, nos vamos a **Utilitarios – Activación de Producto** y nos mostrará una pequeña ventana que indica “El producto fue activado con éxito”



Contasiscorp SAC

 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

 202-6796 anexo 206 - 202


 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro

**Nota:**

Antes de ingresar a las Empresas que tienen registradas en el sistema, hay que realizar el procedimiento de: **Detectar y Reparar**. La opción **Detectar y Reparar** lo encuentras en la opción del menú **Utilitarios**.

**¡Si llegaste hasta aquí felicidades, la actualización a la nueva versión fue un éxito!**



**Conoce los nuevos cambios que la nueva versión 19.04 tiene para ti:**

Material de cambios: [Clic aquí](#)

Contasiscorp SAC

 [www.contasiscorp.com](http://www.contasiscorp.com)

 202-6796 anexo 206 - 202

 [licenciamiento@contasis.net](mailto:licenciamiento@contasis.net)

 Calle 20 (Los Jilgueros) N°192 Urb. Corpac - San Isidro